GUÍA ACCESO A UNIDAD DE RED DESDE WINDOWS

Para conectar una unidad de red desde un equipo Windows que se encuentra fuera de la UPV, previamente debemos de realizar una conexión VPN a la UPV, para ello, en el siguiente enlace podemos encontrar una guía completa de cómo establecer dicha conexión:

http://www.upv.es/contenidos/INFOACCESO/infoweb/infoacceso/dat/953129normalc.html

Una vez establecida la conexión VPN con la UPV, abrimos un explorador de Windows e introducimos la dirección de red a la que queremos acceder, con el siguiente formato:

\\IP\carpeta

Por ejemplo:



GUÍA ACCESO A UNIDAD DE RED DESDE MAC-OS

Para conectar una unidad de red desde un equipo Apple que se encuentra fuera de la UPV, previamente debemos de realizar una conexión VPN a la UPV, para ello, en el siguiente enlace podemos encontrar una guía completa de cómo establecer dicha conexión: http://www.upv.es/contenidos/INFOACCESO/infoweb/infoacceso/dat/704279normalc.html

Una vez establecida la conexión VPN, accederemos al *Finder*, situado en la barra de menú del Mac, ubicada en la parte inferior del escritorio.

Nos aparecerá el menú de *Finder* en la parte superior de nuestra pantalla, en él buscaremos y desplegaremos la opción *Ir*, en el menú desplegable. Seleccionaremos la opción: *Conectarse al servidor...*



(Podemos también pulsar las teclas Control + K):



Nos aparecerá una nueva ventana llamada *Conectarse al servidor*, en ella deberemos escribirla ruta completa de la carpeta a la que queremos acceder.

El formato que usaremos será:

SMB://IP /Carpeta

Donde IP es el número IP del equipo al que quereos acceder (son del tipo 158.42.xxx.xxx) y carpeta será la carpeta a la que queremos acceder que este en ese equipo remoto.

Seguidamente, presionaremos el botón Conectar.

Entonces nos pedirá el nombre de usuario y nuestra contraseña:

El formato que usaremos será:

Dominio\usuario

Donde Dominio será (upvnet, alumno... según corresponda) y usuario, será nuestro nombre de usuario de la UPV.

